

NASTAVENÍ CERTIFIKÁTU V PROGRAMU KASAMAX

Nastavení EET

Zapnout funkci EET

IČ poplatníka:

DIČ poplatníka:

Provozovna:

Certifikát: **Vyber**

Heslo:

Adresa serveru:

Účtenka: **Vyber**

Konec **Uložit**

CERTIFIKÁT DO PROGRAMU KASAMAX VLOŽÍTE V NASTAVENÍ / NASTAVENÍ PROGRAMU / NASTAVENÍ EET

JE ZAPOTŘEBÍ VYPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ POLE :

- **IČ POPLATNÍKA** (VLOŽÍTE VAŠE IČ)
- **DIČ POPLATNÍKA** (VLOŽÍTE VAŠE DIČ)
- **PROVOZOVNA** (ČÍSLO PROVOZOVNY, KTEROU JE ZAPOTŘEBÍ VYGENEROVAT NA PORTÁLU DAŇOVÉ SPRÁVY)
- **CERTIFIKÁT** (MUSÍTE VYBRAT CERTIFIKÁT, KTERÝ JSTE SI VYGENEROVALI NA PORTÁLU DAŇOVÉ SPRÁVY) - CERTIFIKÁT KONČÍ KONCOVKOU .p12
- **HESLO** (HESLO, KTERÉ JSTE VLOŽILI PŘI GENEROVÁNÍ CERTIFIKÁTU)

NÁSLEDNĚ STISKŇETE TLAČÍTKO ULOŽIT A NASTAVENÍ EET JE HOTOVÉ

POPIS PROGRAMU KASAMAX GASTRO EET

PLATBY EET - PLATBY, KTERÉ SE ZASÍLAJÍ NA EET.

HOTOVĚ
KARTA
STRAVENKY

PLATBY MIMO EET - PLATBY, KTERÉ SE NEZASÍLAJÍ NA EET.

ŠEK
OSTATNÍ PLATBY
REPRE
KONZUMACE
FAKTURA
VYLOUČENÍ PLATBY Z EET (FUNKCI NALEZNETE V MENU ÚČET)

NEODESLANÉ ÚČTY DO EET

V PŘÍPADĚ, ŽE DOŠLO K VÝPADKU INTERNETU, ÚČTY SE ŘADÍ DO NEODESLANÝCH ÚČTŮ. MENU NEODESLANÉ ÚČTY NALEZNETE V MENU KASA. ÚČTY JE POTŘEBA PO PŘIHOJENÍ K INTERNETU ZASLAT NA EET.

STORNO POLOŽEK Z UZAVŘENÉHO ÚČTU

PRO STORNO POLOŽEK Z UZAVŘENÉHO ÚČTU POUŽIJTE FUNKCI STORNO/MINUSOVÁ PLATBA V MENU KASA.

POSTUP :

- 1) V MENU KASA / UZAVŘENÉ ÚČTY NAJDETE ÚČET, ZE KTRÉHO POTŘEBUJETE VYSTORNOVAT POLOŽKU.
- 2) OZNAČTE POLOŽKU A POUŽIJTE FUNKCI STORNO / MINUSOVÁ PLATBA.